

## Authentic 2 - Development #47024

### auth\_oidc: ne pas afficher que l'IdP est défaillant si l'utilisateur a juste pas autorisé un partage d'attributs

25 septembre 2020 12:56 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	Nouveau	<b>Début:</b>	25 septembre 2020
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Paul Marillonnet	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Non		
<b>Description</b>			
D'après #47022 il pourrait y avoir la situation où l'utilisateur "a appuyé sur Annuler ou refusé l'autorisation" et ça donnerait le message "Le fournisseur OpenID Connect %(name)s est défaillant, signalez l'erreur...".			
Il faudrait plutôt informer l'utilisateur que genre ça n'a pas pu continuer parce qu'il a refusé l'autorisation.			

#### Historique

##### #1 - 25 septembre 2020 13:42 - Benjamin Dauvergne

- *Sujet changé de ne pas afficher que l'IdP est défaillant si l'utilisateur a juste pas autorisé un partage d'attributs à auth\_oidc: ne pas afficher que l'IdP est défaillant si l'utilisateur a juste pas autorisé un partage d'attributs*

Il se placer là où le paramètre 'error' est interprété dans authentic2\_auth\_oidc/views.py et quand error='access\_denied' afficher Vous avez refusé l'authentification. et continuer (le souci ici c'est que comme l'IdP est transparent la redirection va revenir vers l'IdP GLC et donc le message s'affichera sur une page vide sans plus d'information).

Je souligne ici qu'après vérification ça ne vient pas du bouton Annuler qui je crois n'est pas affiché sur GLC mais d'un refus au niveau du formulaire d'autorisation du SSO.

##### #2 - 27 octobre 2020 17:05 - Paul Marillonnet

- *Statut changé de Nouveau à En cours*

- *Assigné à mis à Paul Marillonnet*

##### #3 - 29 septembre 2021 16:01 - Paul Marillonnet

- *Statut changé de En cours à Nouveau*

Benjamin Dauvergne a écrit :

Il se placer là où le paramètre 'error' est interprété dans authentic2\_auth\_oidc/views.py et quand error='access\_denied' afficher Vous avez refusé l'authentification. et continuer (le souci ici c'est que comme l'IdP est transparent la redirection va revenir vers l'IdP GLC et donc le message s'affichera sur une page vide sans plus d'information).

Hmm, étrange, c'est déjà fait, [ici](#).

Je n'arrive pas à reproduire et encore moins à imaginer comment on peut arriver sur ce message lorsque l'IdP renvoie correctement l'erreur access\_denied.